




Инструкция по установке программы Plot3b-1v3.0, для работы с плотномерами ПЛОТ-3Б-1.

1. Запустить инсталляционный файл plot3b-1v3.0.exe и следовать инструкциям инсталлятора, нажимая кнопку «Next».








2. После установки программы необходимо установить драйвер устройства.




Компания КАРАПАКС, г.Москва
Веб сайт: www.aviatech.carapax.ru
E-mail: info@carapax.ru
Тел. +7 (495) 971-14-50


Подключаем плотномер к USB-порту компьютера, нажимаем правой кнопкой мыши на значок «Компьютер» на «Рабочем столе» и выбираем левой копкой мыши «Свойства».




Выбрать «Диспетчер устройств» - «Неизвестное устройство» - «Свойства».





Выбрать вкладку «Драйвер» и нажать кнопку обновить.





Выбрать «Поиск и установка драйвера вручную»




Найти папку, куда была установлена программа (по умолчанию C:\Program Files (x86)\Авиатех\ПЛЮТ-3Б-1-USBv.3.0), зайти в папку Driver и в зависимости от установленной у вас операционной системы выбрать папку «x64» (Windows 7, Vista) или «x86» (Windows XP SP2 или SP3). Если будут выходить предупреждения, что нет цифровой подписи, все равно устанавливать.









Компания КАРАПАКС, г.Москва
Веб сайт: www.aviatech.carapax.ru
E-mail: info@carapax.ru
Тел. +7 (495) 971-14-50